



## ◎メールソフト Outlook 2013 以降の確認方法


1. ファイルタブをクリックします。



2. 情報→アカウント設定→“アカウント設定 (A)”の順にクリックします。



3. 電子メールタブの該当アカウントを選択し変更ボタンを押します。



4. “ [次へ]” をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする “四角いチェックボックスをクリックしてチェックマークを消して右下の” 詳細設定 “ボタンをクリックします。

アカウントの変更

POPとIMAPのアカウント設定  
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報  
名前(N): お客様名  
電子メールアドレス(E): user@japan-net.ne.jp

サーバー情報  
アカウントの種類(A): POP3  
受信メールサーバー(I): mx.japan-net.ne.jp  
送信メールサーバー (SMTP)(Q): mx.japan-net.ne.jp

メールサーバーへのログイン情報  
アカウント名(U): user  
パスワード(P): \*\*\*\*\*  
 パスワードを保存する(S)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト  
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(I)

[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

5. 詳細設定タブをクリックします。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

メールアカウント  
このアカウントを表す名前を入力してください (“仕事”、“Microsoft Mail サーバー” など)(N)  
user@japan-net.ne.jp

その他のユーザー情報  
組織(O):  
返信電子メール(R):

OK キャンセル

6. 配信項目の “サーバーにメッセージのコピーを置く “ にチェックがあればクリックして外します。

もしチェックが入っていないければ、他に原因があると思われるので弊社サポートまでお問い合わせください。  
変更したら” OK “ボタンをクリックします。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

サーバーのポート番号  
受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D)  
 このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)  
送信サーバー (SMTP)(Q): 587  
使用する暗号化接続の種類(C): なし

サーバーのタイムアウト(I)  
短い 長い 1分

配信  
 サーバーにメッセージのコピーを置く(L)  
 サーバーから削除する(R) 14 日後  
 [削除済みのアイテム] から削除されたメッセージをサーバーから削除(M)

クリックしてチェックを外します

OK キャンセル

7. アカウント変更画面に戻りましたら“次へ”をクリックします。“完了”ボタンの画面が表示されましたら“完了”ボタンをクリックします。

アカウントの変更

POPとIMAPのアカウント設定  
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報  
名前(N): お客様名  
電子メール アドレス(E): user@japan-net.ne.jp

サーバー情報  
アカウントの種類(A): POP3  
受信メール サーバー(I): mx.japan-net.ne.jp  
送信メール サーバー (SMTP)(Q): mx.japan-net.ne.jp

メール サーバーへのログイン情報  
アカウント名(U): user  
パスワード(P): \*\*\*\*\*  
 パスワードを保存する(B)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト  
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。  
アカウント設定のテスト(T)  
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

アカウントの変更

すべて完了しました  
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

< 戻る(B) 完了 キャンセル

8. “アカウント設定” 画面に戻りましたら”閉じる”ボタンをクリックして終了します。

アカウント設定

電子メール アカウント  
アカウントを追加または削除できます。また、アカウントを選択してその設定を変更できます。

電子メール データ ファイル RSS フィード SharePoint リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳

新規(N)... 修復(R)... 変更(A)...  既定に設定(D)  削除(M) ↑ ↓

名前	種類
<input checked="" type="checkbox"/> user@japan-net.ne.jp	POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)

選択したアカウントでは、新しいメッセージを次の場所に配信します:  
フォルダーの変更(E) user@japan-net.ne.jp受信トレイ  
データ ファイル: C:\Users\kojima\Documents\Outlook ファイル\user@japan-net.ne.jp.pst

閉じる(C)

9. “ホーム” タブでをクリックし、“すべてのフォルダーを送受信”、又は個別に “すべて受信” をクリックしますとサーバー上に残っているすべてのメールが削除されます。

Outlook で受信したパソコンのメールは消えません。

